

Netscape Messenger は、Netscape Communications Corporation が無償提供している Netscape Communicator に付属のメーラです。

Netscape Communicator Version4.0 以降のバージョンをお持ちでない場合には、インターネット関連雑誌の付録 CD-ROM や、Netscape Communications Corporation のホームページ (<http://www.netscape.com/>) から入手することができます。

以下に Netscape Messenger を CODA ネットワークセンターでのダイヤルアップ IP 接続サービスで使用するための設定について簡単に説明します。Netscape Messenger のインストール方法、より便利に使用するための設定に関しては、Netscape Communicator 付属のドキュメント、Netscape Messenger のオンラインヘルプ、Netscape Communications Corporation のホームページ (<http://www.netscape.com/>) でご確認ください。

設定方法

- (1) Netscape Messenger のメインウィンドウを表示させます。ここで、メニューバーの【編集】をクリックし、【設定】を選択します。



- (2) 設定ウィンドウが表示されたら以下の項目に入力し、「受信メールサーバ(1)」枠内の【追加(A)】ボタンをクリックします。

送信メール(SMTP)サーバ(O)


送信メールサーバ名を入力します。

別紙「メールアドレス登録完了のお知らせ」の「SMTP サーバ名」をご記入ください。

送信メールサーバのユーザ名(M)

お客様のアカウント名を記入します。

別紙「メールアドレス登録完了のお知らせ」の「アカウント名」をご記入ください。



- (3) 【ニュースグループサーバ情報】ウィンドウが表示されたら、以下の項目に入力し【OK】ボタンをクリックします。

サーバ名(S)

受信メールサーバ名を入力します。

別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」の「POP サーバ名」をご記入ください。


サーバの種類(T)

プルダウンボタンで「POP3 サーバ」を選択します。

ユーザ名(U)

お客様のアカウント名を記入します。

別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」の「アカウント名」をご記入ください。




- (4) 再び設定ウィンドウに戻るので、先程設定した受信サーバを選択し、【OK】ボタンを押すと、設定は終了します。


HTML 形式メールを送らないための設定

ここでは、HTML 形式のメールを送らないようにするための設定について説明します。

- (1) Netscape Messenger のメインウィンドウが表示されます。ここで、メニューバーの【編集】をクリックし、【設定】を選択します。



- (2) 設定ウィンドウが表示されたらまず、「カテゴリ」ボックス内の【形式】をクリックし、「メッセージの形式」枠内の「メッセージ作成にテキストエディタを利用する」にチェックを入れ、【OK】ボタンを押すと、設定は終了します。



メールアカウントの設定変更

- (1) Netscape Messenger を起動します。メニューウィンドウの【編集】をクリックし、【設定】を選択します。



- (2) 設定ウィンドウが表示されたらまず、「カテゴリ」ボックス内の【個人情報】をクリックし、名前、電子メールアドレスを変更し、【OK】ボタンを押すと設定は終了します。

